

راهنمای نصب سیستم سیماد

پیش نیاز نصب

سخت افزار

۱- یک دستگاه رایانه با مشخصات زیر:

- پردازنده با فرکانس 2GHz یا سریعتر.
- RAM 2GB
- DVD ROM
- USB Port
- 3GB فضای خالی روی Hard Disk.

۲- قفل سخت افزاری.

نرم افزار

۱- نصب بودن یکی از سیستم های عامل زیر:

- Windows XP Professional SP2
- Windows 7 Ultimate
- Windows 8.1

۲- SQL Server 2008 Standard Edition Installation DVD

۳- برنامه نصب سیستم سیماد.

۴- RWL50_USB Convertor Driver

راهنمای نصب سیستم

کارهای قبل از نصب نرم افزار

۱. نصب **SQL Server 2008 R2 Standard Edition**

برای نصب فایل **SQL SERVER 2008 Installation Guide (Spec.4).doc** را ببینید.

۲. نصب **RWL50_USB Convertor Driver**

برای نصب فایل **RWL50_DriverInstallGuid_V1.pdf** را در پوشه **RWL50_USB Convertor Driver** ببینید.

۳. نصب **Crystal Reports for Visual Studio 2008**

برای نصب به پوشه آن مراجعه کنید.

هشدار!

- مطمئن شوید کاربر ویندوز مجوز نصب نرم افزار را دارد در غیر این صورت هنگام نصب با خطا روبرو خواهید.
- در صورتی که برنامه را روی ویندوز ۷ یا ۸,۱ اجرا می کنید ابتدا با استفاده از دستور العمل مندرج در فایل Change Windows UAC settings.doc سطح حفاظتی ویندوز را در پایین ترین وضعیت قرار دهید و سپس رایانه را Restart نمایید.

۱. فایل `Simaad version.msi` دوبار کلیک نمایید.
۲. در صورتی که برنامه را روی ویندوز ۷ یا ۸,۱ اجرا می کنید حتماً برنامه را روی درایوی غیر از درایو ویندوز نصب نمایید.
۳. مراحل نصب را دنبال کنید تا مراحل نصب به پایان رسد.
۴. قفل سخت افزاری را به رایانه متصل کنید.
۵. نرم افزار سیماد (Simaad_2) را اجرا نمایید.
۶. در اولین اجرا بانک اطلاعاتی سیستم برای شما ساخته خواهد شد. صفحات سیاه رنگی که ظاهر می شوند را نبندید تا خودشان بسته شوند.
۷. برنامه سیماد (Simaad_2) را دوباره اجرا نمایید.
۸. در صفحه ورود به سیستم برای نام کاربر و رمز عبور عبارت ۱ را وارد نماید و دکمه تایید را بزنید.
۹. در اولین اجرای سیستم کد فعال سازی ارائه شده در فایل `Activation.ini` را وارد نمایید.
