

راهنمای استفاده از وب سرویس دستگاه TTR10

در هنگام خرید دستگاه TTR10 کاربر گزینه wifi را برای استفاده از دستگاه انتخاب نموده است ، به همین دلیل وب سرویس مربوطه به کاربر ارائه میشود .

بدین منظور یک user name و password در حالت ادمین به کاربر داده میشود تا بتواند با توجه به آن نتایج تست ها را ببیند و بتواند افرادی به عنوان زیر مجموعه برای مشاهده تست ها ایجاد نماید . همان طور که گفته شد دسترسی ها به دو صورت می باشد . سطح مدیریت یا ادمین ، و سطح کاربر معمولی .

در سطح ادمین با توجه به username و password که به کاربر ارائه میشود

فرم ورود

*

نام کاربری

*

رمز عبور

ورود

در حالت ادمین سرویس ها به به دو صورت ارائه میشوند. تعریف اپراتور و مشاهده گزارش ها

جستجو

test2

تعریف اپراتور

گزارش

خروج از سیستم

وضعیت فعال سازی	کد تایید	سریال دستگاه	شماره موبایل	نام اپراتور	
1	30313	f35f5fb581ef03a7	09304131448	دلگشا	☐
1	94287	5e9f26f946ef19b0	09121092071	احمد عارف مهر	☐
1	32397	f35f5fb581ef03a7	09192043518	آرش شادفر	☐
1	56197	5e9f26f946ef19b0	09917208511	مهدی جلیلی	☐

4 items in 1 pages

۱- در قسمت تعریف اپراتور دو گزینه اضافه کردن کاربر جدید و حذف کاربر ها در قسمت بالا سمت چپ وجود دارد



برای اضافه کردن کاربر جدید گزینه (+) را وارد میکنیم . که یک منو با دو گزینه ی شماره موبایل و نام اپراتور وجود دارد .



شماره موبایل

09125256818

نام اپراتور

حسن محمدی

انصراف ثبت

نکته : تنها زمانی کاربر می توان از اپلیکیشن استفاده کند که آن شماره موبایل را در سطح ادمین در وب سرویس فعال کرده باشد . زیرا تنها پس از افزودن کاربر جدید به اپلیکیشن مربوطه اس م اس ارسال میگردد و میتوان اپلیکیشن مربوطه را فعال کرد . فعال سازی برای موبایل تنها یکبار لازم می باشد .

- زمانی که کاربر جدید ایجاد میشود ، به صورت خودکار یک یوزر نیم و پسورد در سطح کاربر معمولی ایجاد میگردد ، بدین صورت که شماره موبایل به عنوان نام کاربری و پسورد به صورت چهار رقم آخر شماره مربوطه ثبت میگردد .

- بعد از افزودن کاربر جدید به شکل زیر کاربر به لیست اضافه می‌گردد.

جستجو						
test2						
وضعیت فعال سازی	کد تایید	سریال دستگاه	شماره موبایل	نام اپراتور		
1	30313	f35f5fb581ef03a7	09304131448	دلگشا		
1	94287	5e9f26f946ef19b0	09121092071	احمد عارف مهر		
1	32397	f35f5fb581ef03a7	09192043518	آرش شادفر		
1	56197	5e9f26f946ef19b0	09917208511	مهدی جلیلی		

برای حذف کاربر یا کاربر ها کافی ست تیک مورد نظر کنار کاربر های مورد نظر را زده و گزینه حذف کاربر را فشار دهیم .

localhost:7992 says

جستجو

test2

آیا مایلید سطرهای مورد نظر حذف شود?

OK

Cancel

وضعیت فعال سازی

کد تایید

سریال دستگاه

شماره موبایل

نام اپراتور

1	30313	f35f5fb581ef03a7	09304131448	دلگشا	☒
1	94287	5e9f26f946ef19b0	09121092071	احمد عارف مهر	☐
1	32397	f35f5fb581ef03a7	09192043518	آرش شادفر	☐
1	56197	5e9f26f946ef19b0	09917208511	مهدی جلیلی	☐


4 items in 1 pages

تعریف اپراتور

گزارش

خروج از سیستم

۲- در قسمت گزارش ها ، گزارش ها را میتوان مشاهده نمود . برای سهولت در یافتن فیلد مورد نظر بالای هر ستون قسمت سرچ وجود دارد که میتوان با وارد کردن مقداری از گزینه فیلد ها را فیلتر کرد تا سریع تر پیدا شوند . برای مثال برای شماره تلفن های ۹۱۲ کافی بالای ستون موبایل ۹۱۲ را وارد نمود .



The screenshot shows the TAPCO mobile application interface. At the top, there is a header bar with a logo, a search bar labeled "جستجو", and a user profile icon labeled "test2". Below the header, there is a table with 14 columns: TES, MOBILE, DATE, TIME, REGDATE, SITE, SERIAL, DEVICE, VOLT_SET, VOLT_MEEN, CURR_MEEN, IR, TIME DUR, and DAR. The table contains 5 rows of data. To the right of the table, there is a sidebar menu with options: "تعریف اپراتور" (Operator Definition), "گزارش" (Report), and "خروج از سیستم" (Exit System).

TES	MOBILE	DATE	TIME	REGDATE	SITE	SERIAL	DEVICE	VOLT_SET	VOLT_MEEN	CURR_MEEN	IR	TIME DUR	DAR
1	09192043518	1399/04/22	09:40:03	1399/08/05	TAPCO	JJ1		10000 V	10004 V	33	0	00:00:20	0.00 (t2/t1)
2	09192043518	1399/05/07	19:07:54	1399/08/05	TAPCO	JJ2		10000 V	10006 V	9965	0	00:00:20	0.00 (t2/t1)
3	09192043518	1399/07/07	11:37:11	1399/08/05	TAPCO	JJ2		10000 V	9995 V	34	0	00:01:00	0.99 (t2/t1)
4	09192043518	1399/07/07	11:41:50	1399/08/05	TAPCO	GH1		5000 V	4995 V	167	0	00:00:40	0.00 (t2/t1)
5	09192043518	1399/07/07	12:50:50	1399/08/05	TAPCO	SH1		5000 V	5006 V	24902	0	00:01:00	1.00 (t2/t1)

نکته : در حالت دسترسی در سطح کاربر معمولی تنها میتوان گزارش ها را مشاهده نمود و گزینه تعریف اپراتور فعال نمی باشد .

امکان فیلترکردن آیتم ها در بالای هر ستون وجود دارد به طوری که برای مثال در قسمت Serial نام سریال را وارد نموده و گزینه مد نظر را در نمایش تست ها نشان می دهد.

برای مثال برای نمایش سریال ۱۲۳ در کل تست ها گزینه ۱۲۳ را در فیلتر مورد نظر سرچ می نمایم .

Serial
123
123
123
123
123
123
123
123
123

برای سهولت در یافتن گزارش ها بر اساس تاریخ ، گزینه فیلتر کردن بر اساس تاریخ نیز موجود می باشد.

در حالت فیلتر کردن بر اساس تاریخ دو گزینه بر اساس تاریخ ثبت و بر اساس تاریخ تست ها موجود میباشد . که با تعریف تاریخ ، از تاریخ ، تا تاریخ مورد نظر می توان نتایج تست ها را فیلتر بندی کرد .

TES	MOBILE	DATE	TIME	REGDATE	SITE	SERIAL	DEVICE	VOLT_SET	VOLT_MEEN	CURR_MEEN
1	09192043518	1399/04/22	09:40:03	1399/08/05	TAPCO	JJ1		10000 V	10004 V	33
2	09192043518	1399/05/07	19:07:54	1399/08/05	TAPCO	JJ2		10000 V	10006 V	9965
3	09192043518	1399/07/07	11:37:11	1399/08/05	TAPCO	JJ2		10000 V	9995 V	34
4	09192043518	1399/07/07	11:41:50	1399/08/05	TAPCO	GH1		5000 V	4995 V	167
5	09192043518	1399/07/07	12:50:50	1399/08/05	TAPCO	SH1		5000 V	5006 V	24902

- برای سهولت کاربر برای ذخیره کردن نتایج تست ها ، میتوان تست ها را به شکل فایل اکسل ذخیره نمود .



که نتایج تست ها به این صورت میشود .

IRT10 (3).csv - Excel																										
test#	Mobile	date	time	RegDate	site	sn	device	volt_set	volt_meen	curr_meer	IR	Time Dur	DAR	PI	t1	t2	t3									
1	9.19E+09	1399/04/2	9:40:03	1399/08/07	TAPCO	JJ1		10000 V	10004 V	33	0	0:00:20	0.00	(t2/t1	0.00	(t3/t2	15 S	60 S	600 S							
2	9.19E+09	1399/05/0	19:07:54	1399/08/07	TAPCO	JJ2		10000 V	10006 V	9965	0	0:00:20	0.00	(t2/t1	0.00	(t3/t2	15 S	60 S	600 S							
3	9.19E+09	1399/07/0	11:37:11	1399/08/07	TAPCO	JJ2		10000 V	9995 V	34	0	0:01:00	0.99	(t2/t1	0.00	(t3/t2	15 S	60 S	600 S							
4	9.19E+09	1399/07/0	11:41:50	1399/08/07	TAPCO	GH1		5000 V	4995 V	167	0	0:00:40	0.00	(t2/t1	0.00	(t3/t2	15 S	60 S	600 S							
5	9.19E+09	1399/07/0	12:50:50	1399/08/07	TAPCO	SH1		5000 V	5006 V	24902	0	0:01:00	1.00	(t2/t1	0.00	(t3/t2	15 S	60 S	600 S							